

Les extensions de fichiers dans ProShow

- Le fichier .pxc est le fichier qui sert à ProShow pour lancer les aperçus en mode direct. Il peut être **supprimé quand le montage est terminé. Si tu le supprimes avant, il se reconstitue à chaque** lancement du montage.
- Le fichier .ppr est le fichier qui correspond au projet, il regroupe le nom des différents montages qui constituent ledit projet.
- Le fichier .pxp se trouve en général dans le répertoire Photodex il est associé au nom "autosave" qui est la sauvegarde automatique que fait ProShow toutes les 10 minutes d'un montage en cours. Il est également associé à tout montage lorsqu'il y a un Projet.
- Le fichier ~psxx.tmp est un fichier temporaire quand on télécharge un montage depuis le site de Photodex, il doit s'auto effacer en fin de visionnage.
- Les fichiers .bak, .b01, .b02,b09, sont les sauvegardes du montage au fur et à mesure qu'on le sauvegarde. Ceci permet de récupérer une version antérieure au cas où.
- Le fichier .pph m'est inconnu, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un fichier appartenant à ProShow.

Il y a d'autres types d'extensions :

- pbr qui sont les fichiers "Marque"
- mnu qui sont les fichiers "Menus"
- pst qui sont les fichiers "Gabarits"
- Les fichiers bak sont simplement des fichiers de sauvegardes de vos versions précédentes. A chaque fois que vous enregistrez votre diaporama, l'ancienne version est automatiquement sauvegardée. Ce qui vous permet, si vous voulez revenir à une version antérieure de simplement devoir renommer le fichier bak ou alors b01, b02 etc en "nomdefichier.psh".Donc concernant les fichiers bak et b01, b02 etc...

On peut facilement effacer les plus anciens... mais tout de même garder les plus récents au cas ou rien ne va plus avec l'original...

Concernant les fichiers pxc, ils contiennent les miniatures de vos photos ainsi que le fichier son converti en ogg. En fait toutes ces données qui nous permettent de prévisualiser le diaporama dans ProShow. Si vous l'effacez, cela ne nuit pas à votre diaporama mais à la prochaine ouverture du diapo dans Proshow il devra à nouveau être reconstruit. Et cela peut devenir très long si vous avez beaucoup de photos ou des fichiers sons volumineux.

Le mieux est de l'effacer pour libérer un peu de place lorsque votre diapo est terminé.

Enfin le répertoire PSData apparait lorsque vous avez crée un DVD. Il contient les fichiers Vidéo en format DVD de votre diaporama. Ce sont ces fichiers qui sont gravés. sur votre DVD.

Si vous désirez faire une deuxième ou troisième copie de votre Dia, il suffit de relancer la création du DVD dans ProShow et si vous n'avez pas modifié votre diaporama, Proshow reprendra les données

du répertoire PSData. ce qui est beaucoup plus rapide puisque toute la partie création de la vidéo ne sera plus à refaire.

Là, également, si vous ne désirez pas graver plusieurs DVD, vous pouvez effacer ce gros répertoire